





メール設定変更手順(Thunderbird)


※Thunderbird の設定変更は、送受信サーバの変更・受信サーバのパスワード変更・送信サーバのパスワード変更の3手順が必要になります。

1. 送受信サーバの変更

	<p>Thunderbird を開きます。</p>										
	<p>ご自身のメールアドレスを右クリックします。 『設定(E)』をクリックします。</p>										
	<p>アカウント設定のタブが開きます。 『サーバー設定』をクリックします。</p>										
	<p>以下の情報を変更します。</p> <p>サーバーの種類 : POP メールサーバー</p> <table border="1" data-bbox="842 1536 1471 1727"> <tr> <td>サーバー名</td> <td>別紙メール設定表の受信サーバー名を入力してください</td> </tr> <tr> <td>ユーザー名</td> <td>メールアドレスの@以降まで入力してください。 例) test@echna.ne.jp</td> </tr> <tr> <td>ポート</td> <td>110</td> </tr> </table> <p>セキュリティ設定</p> <table border="1" data-bbox="842 1787 1471 1854"> <tr> <td>接続の保護</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>認証方式</td> <td>平文のパスワード認証(安全でない)</td> </tr> </table> <p>入力が終わったら、『送信 (SMTP) サーバー』をクリックします。</p>	サーバー名	別紙メール設定表の受信サーバー名を入力してください	ユーザー名	メールアドレスの@以降まで入力してください。 例) test@echna.ne.jp	ポート	110	接続の保護	なし	認証方式	平文のパスワード認証(安全でない)
サーバー名	別紙メール設定表の受信サーバー名を入力してください										
ユーザー名	メールアドレスの@以降まで入力してください。 例) test@echna.ne.jp										
ポート	110										
接続の保護	なし										
認証方式	平文のパスワード認証(安全でない)										



エクナネットでご利用の送信サーバーを選択し『編集 (E)』をクリックします。



以下の情報を変更します。

設定

サーバー名	別紙メール設定表の送信サーバー名を入力してください
ポート	587



セキュリティと認証

接続の保護	なし
認証方式	平文のパスワード認証 (安全でない)
ユーザー名	メールアドレスの@以降まで入力してください。 例) test@echna.ne.jp




入力したら『OK』をクリックします。

これで送受信サーバの変更は完了です。

2. 受信サーバのパスワード変更

	<p>『受信』をクリックします。</p>				
	<p>エラーが表示され、ログインに失敗するので『新しいパスワードを入力(E)』を選択してください。</p> <table border="1" data-bbox="833 748 1449 927"> <tr> <td>パスワード</td> <td>別紙メール設定表のパスワードを入力してください</td> </tr> <tr> <td>パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する</td> <td>チェックする</td> </tr> </table> <p>入力したら『OK』をクリックします。</p>	パスワード	別紙メール設定表のパスワードを入力してください	パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する	チェックする
パスワード	別紙メール設定表のパスワードを入力してください				
パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する	チェックする				
	<p>再度受信を行い、エラーが起きないことを確認します。 これで受信サーバのパスワードの変更作業は完了です。</p>				

3. 送信サーバのパスワード変更

	<p>『作成』をクリックして、テスト用のメールを作成します。</p>				
	<p>宛先に自分のメールアドレスを設定し、『送信』をクリックします。</p>				
	<p>パスワードの入力を求められるので以下の情報を入力します。</p> <table border="1" data-bbox="831 1111 1457 1290"> <tr> <td>パスワード</td> <td>別紙メール設定表のパスワードを入力してください</td> </tr> <tr> <td>パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する</td> <td>チェックする</td> </tr> </table> <p>入力したら『OK』をクリックします。</p>	パスワード	別紙メール設定表のパスワードを入力してください	パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する	チェックする
パスワード	別紙メール設定表のパスワードを入力してください				
パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する	チェックする				
	<p>テストメールの送信を行い、送受信ができたことを確認します。</p> <p>これで送信サーバのパスワードの変更作業は完了です。</p>				